

OpenType®

OpenType ユーザガイド

Font Volume License

## Font Volume License クイックガイド

この度は「Font Volume License」パッケージをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本パッケージは、ご契約いただいたフォントのインストールをひとつのシリアル番号（インストールキー）で管理可能なライセンス製品です。フォントライセンスの管理にお役立てください。

### 必要なシステム構成

#### 【Macintosh】

- Power PCプロセッサG4, G5搭載または Intelプロセッサ搭載のMacintosh
- Mac OS 8.6～9.2.2の日本語版
- Mac OS X 日本語環境（10.2～10.6 Snow Leopard対応）
- ATM Light 4.6.2日本語版以降（Mac OS X では不要）

#### 【Windows】

- Pentiumプロセッサまたは互換プロセッサ
- Windows 98/98 SE 日本語版, Windows Millennium Edition日本語版,  
Windows NT4 日本語版 (Service Pack 6 )  
Windows 2000 Professional日本語版  
Windows XP 日本語版  
Windows Vista ( Home Basic, Home Premium, Business Ultimate )日本語版  
Windows 7 ( Home Premium, Professional, Ultimate)日本語版
- ※Windows XP, Windows Vista, およびWindows 7の32bit/64bit版に対応
- ATM Light 4.1 日本語版 (Windows2000/XP/Vista/7 では不要)

#### 【共通環境】

- CD-ROM 読み込み装置
- フォントの容量：約0.3～15MB / 1書体
- 512MB のRAM（Windows Vista, Windows 7の場合は1GB、64bit版は2GB以上 推奨）

## 本製品に含まれるCD-ROM

本製品には以下のCD-ROMが収録されています。  
インストールの前にご確認ください。

### インストーラディスク



### フォントCD-ROM

以下の通りチェック「×」が入っているCDが同梱されています。

<input type="checkbox"/>		Open Type Vol.1	<input type="checkbox"/>		Open Type AJ1-5仕様 Vol.1
<input type="checkbox"/>		Open Type Vol.2	<input type="checkbox"/>		New CID AXMX- 05600
<input type="checkbox"/>		Open Type 学参常用 / かなモジ Vol.1	<input type="checkbox"/>		New CID 学参常用 / かなモジ AXMM- 10500


※CDが5枚以上の場合は、2ケースでご提供しております。

## インストールの手順


### Macintosh OS9 / OSX, Windows XP へのインストール

各手順の詳細は、「ユーザガイド.pdf」をご参照ください。

ユーザガイドはインストーラディスク内「ドキュメント&サンプルフォルダ」に収録しております。



- 1 はじめにインストーラディスクをパソコンのCD-ROMドライブにセットしてください。




- 2 インストーラディスクの中を展開し、フォルダごとパソコンのデスクトップ上にコピーしてください。

コピー後、インストーラディスクはCD-ROMドライブから取り出してください。



- 3 ディスクをフォントCD-ROMと交換し、CD-ROMドライブにセットしてください。



## インストールの手順




4

デスクトップ上にコピーしたフォルダ内のインストーラのアイコンをダブルクリックし、インストーラを起動してください。



5

エンドユーザ・ライセンス契約書をご確認いただき、「同意する」をクリックしてください。



6

インストールキーを入力してください。  
(インストールキーは契約書類をご参照ください)




7

【オーダーフォント一覧】でインストールするフォントを選択し、「インストール」ボタンをクリックしてください。

インストール終了後、OSを再起動してください。

## インストールの手順 (Windows Vista/7 Installer Ver.1専用)


FVL専用インストーラディスク Installer Ver.1をお持ちの方で、Windows Vista / 7でフォントをご利用になる場合のみ以下の手順でインストールしてください。



**1** はじめにインストーラディスク Installer Ver.1をパソコンのCD-ROMドライブにセットしてください。



**2** インストーラディスクの中を展開し、「FVL - Windows」フォルダごとパソコンのデスクトップ上にコピーしてください。




コピー後、インストーラディスクはCD-ROMドライブから取り出してください。




**3** 下記のURLからWindows Vista用(Windows 7対応) Open Typeフォントインストーラをダウンロードしてください。

<http://www.morisawa.co.jp/font/support/download/index.html>

## インストールの手順 (Windows Vista/7 Installer Ver.1専用)



- 4 ディスクをフォントCD-ROMと交換し、CD-ROMドライブにセットしてください。



- 5 ダウンロードしたWindows Vista用 Open Typeフォントインストーラのフォルダを展開してください。

(ダウンロードしたファイルは圧縮ファイルのため解凍させてください)

※Windows7の場合、インストーラのアイコンを右マウスボタンでクリックし「管理者として実行」を選択してください。



- 6 「Open Type FVL Installer」をデスクトップ上の「FVL-Windows」フォルダにドラッグ&コピーし、インストーラを上書きしてください。

以降のフォントインストールの手順は、【4】ページから始まる「インストール手順1」をご参照ください。

## ユーザガイド (インストール手順書) について

本製品では、インストーラ CD 中の「ドキュメント&サンプル」フォルダ内に、「ユーザガイド」を PDF データでご提供しております。

インストール手順の詳細は「ユーザガイド.pdf」をご参照ください。

### ■ ご注意 (2010 年 3 月現在)

Open Type フォントに関する制限事項については、下記の点をご注意ください。

1. Adobe Illustrator 8.0J では OpenType フォントの使用ができません。
2. Adobe Illustrator 9/10 では、OpenType フォントの詰め機能、異体字切り替えができません。
3. Adobe InDesign 2.0/CS/CS2/CS3/CS4, Adobe Illustrator CS/CS2/CS3/CS4 では、OpenType フォントの拡張文字(外字 / 記号 / 約物)を使用することができます。
4. アプリケーションにより、フォント名の一部が表示されない場合がありますが、詳細表示することにより確認することができます。
5. フォントファミリー内の一書体しかインストールされていない場合は、文字パレットに文字のウエイトが表示されませんが、フォントメニューでのウエイト表示は可能です。
6. OpenType フォント機能 (異体字, 詰め, 合成文字等) を使用する為には、OpenType 機能に対応したアプリケーションが必要です。
7. システム環境により、インストールフォント数が多い場合、システムの動作が不安定になる場合がありますので、システム環境に応じたフォント数をインストールしてください。

Copyright ©2010 MORISAWA & COMPANY LTD. All Rights Reserved.

記載される製品名は各社の登録商標または商標です。

本製品に関するお問合せは、下記までご連絡ください。

株式会社モリサワ フォントセンター

フリーダイヤル: 0120-08-2253

TEL:06-6647-2253 FAX:06-6647-2254

E-MAIL: font-support@morisawa.co.jp

営業時間 月曜～金曜 9:00～12:00 13:00～17:15 (祝祭日・弊社規定休業日を除く)