

モリサワフォント改訂プログラム手順書 2021年10月

インストールしている対象フォントを改訂するプログラムです。
改訂対象のフォントをインストールされている場合にご利用ください。
この手順書は、macOS をもとに説明しています。Windows 環境では一部異なる場合があります。

改訂プログラムの準備

1 下記URLより、対象フォント情報と改訂プログラムを入手してください。
<https://www.morisawa.co.jp/support/download/6511>

2 ダウンロードした「fupdate_202110_m.zip」をダブルクリックで開いてください。



※Windowsの場合は、「fupdate_202110_w.zip」を右クリックして「すべて展開」にて解凍してください。

改訂プログラムの操作方法


3 改訂プログラムを起動する前に、必ずOSを再起動してください。
PC起動直後、すべてのアプリケーションソフト、ウィルス検出ソフト、メモリ常駐ソフトを終了してください。

「fupdate_202110」アイコンをダブルクリックしてください。



4 「fupdate_202110」アイコンをダブルクリックすると、右の初期画面が表示されます。

「次へ」ボタンをクリックすると、改訂対象のフォント検索を開始します。



5 フォント検索中は、右の画面が表示されます。


フォント検索には数十分を要する場合があります。
検索先のハードディスクの容量等で検索時間が異なりますので、検索が終了するまでお待ちください。




6 改訂対象フォントの検索が終了すると、右の画面が表示されます。

※対象フォントが無い場合は、「該当するフォントがありませんでした。」のメッセージを表示します。
「はい」をクリックして終了してください。

改訂を行う場合は「実行」をクリックしてください。




改訂処理状況が表示されます。



7 フォントの改訂処理が終了しました。 「再起動」をクリックしてください。

再起動後、手順 2 でダウンロードした圧縮ファイル
や解凍後のフォルダはすべて削除してください。



改訂の確認方法


8 フォントの改訂完了の確認は、フォントバージョンを確認してください。

9 の各フォントバージョンの値を確認してください。

macOS.

〈macOS の場合〉

Font Book よりバージョンを確認。




〈Windows の場合〉

C:\¥Windows¥Fonts 内のフォントファイルを
下記手順で確認ができます。


Windows -a.

a. ダブルクリックでサンプル表示のバージョンを確認。
(Windows -a.)



b. 右クリックで「プロパティ」を表示後「詳細」タブで
ファイルバージョンを確認。(Windows -b.)

Windows -b.



9 改訂後のフォントバージョンは以下のとおりです。

	改訂後の バージョン
A P-OTF 秀英明朝 Pr6N L	2.001
A P-OTF 秀英明朝 Pr6N M	2.001
A P-OTF 秀英明朝 Pr6N B	2.001
A P-OTF 秀英横太明朝 StdN M	2.001
A P-OTF 秀英横太明朝 StdN B	2.001
A P-OTF きざはし金陵 Std M	1.004
A P-OTF きざはし金陵 StdN M	2.001
A P-OTF きざはし金陵 Std B	1.004
A P-OTF きざはし金陵 StdN B	2.001
A P-OTF A1 ゴシック StdN L	2.001
A P-OTF A1 ゴシック StdN R	2.001
A P-OTF A1 ゴシック StdN M	2.001
A P-OTF A1 ゴシック StdN B	2.001
A P-OTF くれたけ銘石 StdN B	1.001
A P-OTF 秀英丸ゴシック StdN L	2.001
A P-OTF 秀英丸ゴシック StdN B	2.001
A P-OTF かもめ龍爪 Std M	1.003
A P-OTF かもめ龍爪 StdN M	2.001
A P-OTF ペンぱる StdN M	1.001
A P-OTF 黒曜 Std H	1.004
A P-OTF 黒曜 StdN H	2.001
UD 新ゴ 標準繁体字 R	1.004

本製品に関する情報は **www.morisawa.co.jp**

株式会社モリサワ

E-mail: font-support@morisawa.co.jp

よくあるご質問・お問合せフォームはこちら www.morisawa.co.jp/support/



株式会社モリサワ 本社 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東2-6-25 www.morisawa.co.jp